



## Tutoriel

### Marquage par sélection de champ

Dans le panneau Organisation le fait de cliquer le point à droite d'un champ ou un double-clic sur un champ provoque l'affichage des éléments annotés avec ce champ.


Si alors on change l'état de l'annotation liée à ce type de champ l'élément correspondant disparaît de l'affichage.

En utilisant cette caractéristique on peut procéder rapidement à un marquage en vue d'une action ultérieure comme, effectuer une rotation, annoter, modifier, expédier, etc.


L'utilisation des labels pour ce genre de tâche est ce qu'il y a de plus pratique.

Supposons que nous devons repérer les images mal orientées afin de les faire pivoter en catalogue ou de leur appliquer une rotation JPEG.

Dans un premier temps nous affecterons le label 1 à toutes les images à examiner. Pour cela on les sélectionne puis appuie la touche 1 ou dépose la sélection sur le champ label.



On clique le point du label 1, il devient vert.




Marquage


Prendre soin de tout désélectionner en cliquant hors des images ou par cmd-D (Mac) ctrl-D (Win)

En vue Miniatures on passe en revue les images.

A chaque image qui doit être pivotée à droite on la clique pour la sélectionner et on appuie la touche 2, la touche 3 pour celles à pivoter à gauche.



Instantanément l'image sélectionnée disparaît et les compteurs sont actualisés.



Ensuite il suffit d'afficher et sélectionner les éléments du label 2, leur appliquer l'opération choisie et, éventuellement, appuyer la touche 0 pour leur retirer le label, idem pour le label 3.

